



•••
GOSPLAY
by McCALLS®

SHAPESHIFTER – M2032

UNTERBRUST-KORSETTS FÜR DAMEN

Die körpernahen, verstärkten, gefütterten und mit Stahlstäben verstärkten Korsetts haben Teilungsnähte, eine gebogene Saumkante, eine rückwärtsgerichtete Schnürung mit Panel, vordere Verlängerung und eine Korsettschließe. **A:** Die Kanten werden mit gekaufter Borte fertiggestellt. **B:** Die seitlichen Vorder- und Rückenteile werden mit Schrägstreifen eingefasst, sowie mit gekaufter Borte.

BENÖTIGTES MATERIAL

STOFFE:

Paillettenstoff, Brokat, Seide/Bestickte Seide, Taft. **Futter:** Twill, Coutil. **Einlage:** Näh-Einlage.

AUSSERDEM:

A, B: 6 m Korsettschnur oder Kordel, zwei Korsettschnur-Endstücke, 1 26 cm lange Korsett-Schließe.

Stahl: siehe Anleitung

A: 3 m Ripsband (2,5 cm breit), 0,4 m Ripsband (5 cm breit), 26 Stück zweiteilige Ösen (6 mm)

B: 1,3 m Spitzenborte (2,5 cm), 0,4 m Ripsband (3,8 cm breit), 28 Stück zweiteilige Ösen (6 mm)

m2032g

KNAPPKANTIG ABSTEPPEN

VERSÄUBERN

SCHMALEN SAUM

BLINDSTICH

STÜTZNAHT

ABSTEPPEN

UNTERBRUST-KORSETT A, B

1 VORDERTEIL A

2 SEITLICHES VORDERTEIL A

3 SEITENTEIL A

4 RÜCKENTEIL A

5 SEITLICHES RÜCKENTEIL A

6 VERLÄNGERUNG A

7 VORDERTEIL B

8 SEITLICHES VORDERTEIL B

9 SEITENTEIL B

10 RÜCKENTEIL B

11 SEITLICHES RÜCKENTEIL B



12 UNTERES SEITLICHES VORDERTEIL B
13 UNTERES SEITLICHES RÜCKENTEIL B
14 VERLÄNGERUNG B
15 SCHRÄGSTREIFEN B
16 RÜCKWÄRTIGES PANEL

E m2032 m
begin Layouts:SIZE=MISSES
VIEW=UNTERBRUST-KORSETT A
Schnitt-Teile: 1,2,3,4,5 & 16

WIDTH=115 cm
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen

WIDTH=150 cm
mit und ohne Strichrichtung
Größen 6-8-10-12-14

WIDTH=150 cm
mit und ohne Strichrichtung
Größen 16-18-20-22
VIEW=FUTTER A
Schnitt-Teile: 1,2,3,4,5 & 16

WIDTH=115 cm
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen

WIDTH=150 cm
mit und ohne Strichrichtung
Größen 6-8-10

WIDTH=150 cm
mit und ohne Strichrichtung
Größen 12-14-16-18-20-22
VIEW=EINLAGE A
Schnitt-Teile: 1,2,3,4,5 & 16

WIDTH=46 - 51 cm
alle Größen
VIEW=UNTERBRUST-KORSETT B
Schnitt-Teile: 7,8,9,10,11,12,13 & 16



WIDTH=115 - 150 cm
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen
VIEW=KONTRAST B
Schnitt-Teile: 15

WIDTH=115 - 150 cm
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen
VIEW=FUTTER B
Schnitt-Teile: 7,8,9,10,11,12,13 & 16

WIDTH=115 - 150 cm
mit und ohne Strichrichtung
alle Größen
VIEW=EINLAGE B
Schnitt-Teile: 7,8,9,10,11,12,13 & 16

WIDTH=46 - 51 cm
Größen 6-8-10

WIDTH=46 - 51 cm
Größen 12-14-16-18-20-22

begin german instructions:
HINWEIS: Das erste erwähnte Modell ist illustriert, wenn nicht anders
angegeben.

UNTERBRUST-KORSETT A, B / NÄHEN MIT PAILLETEN-STOFF

Wenn Sie Ihr Korsett aus Paillettenstoff nähen möchten, sind hier ein paar Tipps:

Mit der Hand über den Stoff streichen und so ermitteln, in welche Richtung die Pailletten flach liegen. Die Papierschnitt-Teile auf den Stoff auflegen, die Pfeilspitzen der eingezeichneten Fadenlauf-Linien müssen alle in die Richtung zeigen, in die die Pailletten flach liegen, so dass die Pailletten flach liegen, wenn Sie mit Ihrer Hand von oben nach unten am fertigen Kleidungsstück streichen.

1 Wenn Sie ein Schnitt-Teil zweimal zuschneiden müssen, achten Sie bitte darauf, dass das zweite Teil spiegelverkehrt zum ersten zugeschnitten wird, der Papierschnitt also einmal mit der bedruckten Seite nach unten aufgelegt wird.



2 Pailletten aus der Nahtzugabe und 1 cm von den Ober- und Unterkanten vor dem Nähen entfernen. Hierfür entweder die Pailletten in der Mitte einknipsen oder die Annähfäden zerschneiden. Im letzteren Fall die Fadenenden wieder verknoten, so dass die anderen Pailletten nicht auch mit abfallen. Mit 3 mm Abstand zur Nahtlinie auf der Nahtzugabe steppen, um die Pailletten zu sichern. Nachdem die Nähte gesteppt sind, wieder einzelne Pailletten per Hand aufnähen, um mögliche leere Stellen zu füllen.

Tragen Sie eine Brille oder Schutzbrille beim Nähen und nähen Sie sehr langsam mit einem längeren Geradstich (3,5 mm). Keine Overlock verwenden. Versuchen Sie, nicht zu bügeln, die Pailletten könnten schmelzen. Verwenden Sie kein heißes Bügeleisen und immer ein Bügeltuch verwenden, wenn Sie doch bügeln müssen.

UNTERBRUST-KORSETT A, B / STÄBE

Diese Korsetts verwenden drei Arten von Stahl/Stäbchen: 6 mm Flachstahl an den geraden Nähten an den vorderen und rückwärtigen Öffnungen und unter der Schließe; 10 mm (Modell A) oder 6 mm (Modell B) Spiralstahl für die gebogenen Kanten; und 6 mm Kunststoff-Stäbchenband für das rückwärtige Panel. Vorgeschnittener und mit Kappen versehener Spiralstahl, sowie abgefeilte und endlackierte Flachstahlstäbe werden empfohlen. Sie können online bei Korsett-Zubehör-Händlern bezogen werden, normalerweise in 13 mm-Inkrementen.

Tipp: Wenn Sie mehrere Kleidungsstücke mit Korsettstahl arbeiten möchten, können Sie auch in die Ausrüstung zum Selberschneiden von Spiral- oder Flachstahl investieren und den Stahl als Meterware beziehen. Dies erlaubt es Ihnen auch, den Stahl auf präzise Maße zuzuschneiden und Sie sind nicht auf vorgeschchnittene Stücke angewiesen. Zum Selberschneiden benötigen Sie: Drahtschneider; eine für Spiralstahl und eine für Flachstahl, eine Metallfeile zum Abrunden der Enden bei Flachdraht und Endkappen oder entsprechendes Fluid zum Eintunken der scharfen Enden. Das Fluid zum Eintunken verhindert auch ein Rosten des Stahls.

Wir empfehlen dringend, zuerst ein Nesselmodell für die Passform zu nähen, ehe Sie in den "guten" Stoff schneiden. Hierfür das Vorderteil, seitliche Vorderteil, das Seitenteil, seitliche Rückenteil und die Rückenteil aus einem günstigen Stoff zuschneiden, der eine ähnliche Dicke hat wie der endgültige Stoff. Sie benötigen kein Futter oder Einlage. Die Teile aneinander steppen und anprobieren. Nötige Änderungen am Schnittmuster vornehmen.

Nach den Änderungen am Schnittmuster die Länge für jedes Stahlstück ausmessen und 2,5 cm hiervon abziehen, um Platz zum Steppen am Einfass-



Streifen zu haben. Wenn Sie vorgeschneittenen Stahl verwenden, wenn nötig auf das nächste erhältliche Maß runden. Bestellen oder schneiden Sie nach wie folgt zu:

Für die Tunnel an der vorderen Öffnung und unter der Schließe: 4 Streifen 6 mm Flachstahl.

Für die Tunnel an der rückwärtigen Öffnung: 4 Streifen 6 mm Flachstahl.

Für die Tunnel am rückwärtigen Panel: 2 Streifen 6 mm Kunststoff-Stäbchenband.

Für die verbleibenden Tunnel:

Unterbrust-Korsett A: 8 Streifen 10 mm Spiralstahl (je ein Streifen pro Tunnel mittig auf jeder Naht.).

Unterbrust-Korsett B: 16 Streifen 6 mm Spiralstahl (2 Streifen pro Tunnel zu beiden Seiten jeder Naht.).

Tipp: Jeden Stahlstreifen beschriften, ebenso den zugehörigen Tunnel.

UNTERBRUST-KORSETT A, B / EINLAGE

3 Die EINLAGE auf die LINKE SEITE der entsprechenden STOFF-Stücke heften oder gemäß Packungsanleitung aufbügeln.

Tipp: Einlage wird verwendet, um einem Kleidungsstück mehr Stabilität zu geben. Auch wenn man sie auf der Außenseite nicht sieht, wird Ihr Korsett glatter und fester sein bei der Verwendung von Einlage. Sie können entweder Näh- oder aufbügelbare Einlage verwenden. Näh-Einlage wird empfohlen, aber Sie können auch aufbügelbare Einlage verwenden. Testen Sie zuerst ein kleines Stückchen Einlage auf einem Reststück Stoff, um die ideale Bügeltemperatur herauszufinden.

Tipp: Die Teile für das Korsett sehen sehr ähnlich aus. Nach dem Aufbringen der Einlage jedes Teil mit einem beschreibbaren Klebestreifen beschriften. Die Klebestreifen mit dem Namen und der Teilenummer beschriften und dieses auf die Oberkante der linken Seite jedes Teils aufkleben. So können nicht die falschen Teile aneinander genäht werden, oder ein Teil versehentlich kopfüber angesetzt werden.

UNTERBRUST-KORSETT A / HAUPTTEIL



1. Rechts auf rechts das VORDERTEIL (1) auf das SEITLICHE VORDERTEIL (2) steppen, die Passzeichen treffen aufeinander.

2. Das SEITENTEIL (3) auf die verbleibende Seite des seitlichen Vorderteils aufsteppen, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Kurven einschneiden, damit die Nahtzugabe auseinander gebügelt werden kann.

Tipp: Die gebogenen Nähte auszubügeln kann knifflig sein. Ein hilfreiches Werkzeug hierbei ist ein Bügel-Ei - ein Stoffkissen, das die Form eines überdimensionalen Eis hat und fest mit Sägespäne oder Bastelwatte gefüllt ist. Die gebogenen Kanten des Eis imitieren die Körperkurven und ermöglichen es, gebogene Nähte leicht auszubügeln. Den Bereich auf dem Ei finden, der am ehesten der Naht entspricht und das Kleidungsstück darüber legen. Das Ei kann auf die Seite gestellt oder flach verwendet werden. Immer zuerst von der linken Stoffseite aus bügeln. Verwenden Sie Dampf, dies hilft dem Stoff, sich entsprechend zu formen. Das Kleidungsstück umdrehen und die Naht nochmals von rechts bügeln, dabei, wenn nötig, ein Bügeltuch zum Schutz empfindlicher Stoffe verwenden.

3. Rechts auf rechts das RÜCKENTEIL (4) auf das SEITLICHE RÜCKENTEIL (5) steppen, die Passzeichen treffen aufeinander.

4. Die Vorderteile entlang der Seiten auf die Rückenteile steppen, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Kurven einschneiden, damit die Nahtzugaben auseinander gebügelt werden können.

5. Die obigen Schritte für das FUTTER wiederholen.

6. Das Futter entlang jeder Seite der Naht ABSTEPPEN.

UNTERBRUST-KORSETT B / HAUPTTEIL

7. Rechts auf rechts das VORDERTEIL (7) auf das SEITLICHE VORDERTEIL (8) steppen, die Passzeichen treffen aufeinander.



12 8. Das SEITENTEIL (9) auf die verbleibende Seite des seitlichen Vorderteils aufsteppen, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Kurven einschneiden, damit die Nahtzugabe auseinander gebügelt werden kann.

9. Rechts auf rechts das RÜCKENTEIL (10) auf das SEITLICHE RÜCKENTEIL (11) steppen, die Passzeichen treffen aufeinander.

10. Die Vorderteile entlang der Seiten auf die Rückenteile steppen, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Kurven einschneiden, damit die Nahtzugaben auseinander gebügelt werden können.

11. Die untere gebogene Kante wie gezeigt mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

12. Rechts auf rechts das UNTERE SEITLICHE VORDERTEIL (12) auf das UNTERE SEITLICHE RÜCKENTEIL (13) aufsteppen, die Quadrate, die kleinen Punkte und die Enden der Stepplinien treffen entsprechend aufeinander. Die Kurven einschneiden, damit die Nahtzugaben auseinander gebügelt werden können.

13. Rechts auf rechts das untere seitliche Vorderteil und die unteren seitlichen Rückenteile aufeinander stecken, das Korsett, wo nötig, bis zur STÜTZNAHT einschneiden. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Nahtzugaben in die unteren Seitenteile bügeln.

14. Die unteren Seitenteile KNAPPKANTIG ABSTEPPEN.

15. Die obigen Schritte für das FUTTER wiederholen.

UNTERBRUST-KORSETT A, B / SCHLIESSE

16. Von außen das Hakenteil der Schließe entlang der vorderen Mittelnahthlinie auf die rechte Seite des vorderen Korsetts auflegen, die Haken stehen auf die Nahtzugabe über und die oberen und unteren Haken haben denselben Abstand zur Ober- und Unterkante. Lassen Sie 13 mm Zugaben an den Ober- und Unterkanten des Korsetts überstehen lassen zum Ansetzen des Einfassstreifens.



Mit einem Stoffstift oder Schneiderkreide die Ober- und Unterkanten jedes Haken anzeichnen. Die Markierungen auf die linke Stoffseite übertragen.

Von außen die gerade Kante des Stift-Teils der SchlieÙe entlang der vorderen Mittellinie am linken Vorderteil auflegen, die oberen und unteren Niete mittig zwischen den Nahtzugaben platzieren, dabei darauf achten, dass die Stift-Positionen mit den Haken an der rechten Seite zusammenpassen. Die Position der Stifte mit einem Stoffstift oder Schneiderkreide anzeichnen.

17. Mit Hilfe einer Ahle ein Loch an jeder Stift-Position eindrücken. Naht-Versiegeler an jedem Loch auftragen und trocknen lassen.

Tipp: Vor dem Aufbringen des Versiegelers zuerst auf einem Reststück diesen ausprobieren und trocknen lassen. Ist die Masse erst trocken, sollte der Versiegeler unsichtbar sein. Ist er immer noch sichtbar, versuchen Sie, einen kleineren Tropfen verwenden oder den Versiegeler mit einer kleinen Bürste oder Schwamm verteilen. Transparenter Nagellack oder verdünnter weißer Kleber kann auch statt des Versiegelers verwendet werden.

Die Verlängerung vorbereiten:

18. Für Modell A: Ein Stück vom 5 cm breiten Ripsband gemäß dem Papierschnitt für die VERLÄNGERUNG (6) zuschneiden. Die Position des Passzeichens auf dem Band anzeichnen.

Für Modell B: Ein Stück vom 3,8 cm breiten Ripsband gemäß dem Papierschnitt für die VERLÄNGERUNG (14) zuschneiden. Die Position des Passzeichens auf dem Band anzeichnen.

19. Einen SCHMALEN SAUM an den kurzen Enden der Verlängerung arbeiten.

20. Rechts auf rechts die Verlängerung auf das linke Oberstoff-Vorderteil heften, die Passzeichen treffen aufeinander.

21. Rechts auf rechts das Futter-Korsett auf das Außenkorsett an den vorderen und rückwärtigen Öffnungskanten aufstecken. Die rechte vordere Öffnungskante steppen, dabei zwischen den Markierungen für die Haken offen lassen und die



Naht ober- und unterhalb jeder Öffnung sichern. Die linke vordere Öffnungskante steppen. Die rückwärtigen Kanten steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

22. Auf rechts wenden. Bügeln, die Verlängerung vom Korsett weglegen. Den Hakenteil der Schließe zwischen Futter und rechtes Vorderteil legen, die Haken stehen durch die Öffnungen über. Den Stifteil der Schließe zwischen Futter und linkes Vorderteil legen, die Stifte durch die Löcher schieben. Von außen knappkantig zur Schließenkante durch alle Lagen mit dem Reißverschlussfuß steppen.

UNTERBRUST-KORSETT A / TUNNEL

23. Das Futter per Hand 6 mm zu jeder Seite der Teilungsnähte heften. Es ist wichtig, dass die Nahtlinien exakt verlaufen.

Für die Tunnel von außen auf jeder Seite der Naht steppen, hierfür die Heftnaht als Führung verwenden.

Von außen das Vorder- und Rückenteil entlang der Steppllinien für weitere Tunnel steppen. Die rückwärtigen Öffnungskanten **KNAPPKANTIG ABSTEPHEN**.

Hinweis: Die Stäbe sollten mindestens 2,5 cm kürzer als der Tunnel sein, damit je 1,3 cm Platz an den Ober- und Unterkanten des Korsetts für das Einfass-Band ist. Die 6 mm Flachstahl-Stäbe werden in die geraden Tunnel an den vorderen und rückwärtigen Kanten eingeschoben. Die 1,3 cm Spiralstahl-Stäbe werden in den verbleibenden gebogenen Tunnel eingeschoben.

24. Die vorbereiteten Stäbe in die entsprechenden Tunnel zwischen Korsett und Futter schieben. Die entsprechenden Stäben hinter die Schließe an den vorderen Öffnungskanten schieben. Die oberen und unteren Schnittkanten des Korsetts heften.

UNTERBRUST-KORSETT B / TUNNEL

25. Das Futter per Hand an den Teilungsnähten auf das Korsett heften, weiter entlang der Steppllinien an den unteren Seitenteilen heften. Es ist wichtig, dass die Nahtlinien exakt verlaufen. Nochmals mit 10 mm Abstand zu jeder Seite der Naht heften.



Für die Tunnel von außen genau im Nahtschatten jeder Teilungsnaht und entlang der Stepplinien an den unteren Seitenteilen durch alle Lagen steppen, siehe Zeichnung. Mit 10 mm Abstand zu jeder Seite der Nahtlinien und jeder Stepplinie auf den unteren Seitenteilen steppen.

Von außen das Vorder- und Rückenteil entlang der Stepplinien für weitere Tunnel steppen. Die rückwärtigen Öffnungskanten **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**.

Hinweis: Die Stäbe sollten mindestens 2,5 cm kürzer als der Tunnel sein, damit je 1,3 cm Platz an den Ober- und Unterkanten des Korsetts für das Einfass-Band ist. Die 6 mm Flachstahl-Stäbe werden in die geraden Tunnel an den vorderen und rückwärtigen Kanten eingeschoben. Die 6 mm Spiralstahl-Stäbe werden in den verbleibenden gebogenen Tunnel eingeschoben.

26. Die vorbereiteten Stäbe in die entsprechenden Tunnel zwischen Korsett und Futter schieben. Die entsprechenden Stäben hinter die Schließe an den vorderen Öffnungskanten schieben. Die oberen und unteren Schnittkanten des Korsetts heften.

Tipp: Die Stäbe von der Oberkante aus in das Korsett einschieben, dies ist leichter.

UNTERBRUST-KORSETT A / EINFASS-STREIFEN

1. Das 2,5 cm breite Ripsband der Länge nach zur Hälfte falten; bügeln.

Das Band auf die Oberkante des Korsetts aufstecken, die Bruchkante liegt entlang der Oberkante und die Enden stehen 6 mm über. Die Enden 6 mm einschlagen. Das Bind mit **BLINDSTICH** auf das Futter und den Oberstoff aufnähen. Die Enden mit **BLINDSTICH** annähen.

Die Unterkante des Korsetts ebenso einfassen. Das restliche Ripsband für das rückwärtige Panel aufbewahren.

UNTERBRUST-KORSETT B / SPITZE AUFNÄHEN UND EINFASS-STREIFEN

27. Mit den rechten Seiten oben liegend die gerade Kante der Spitzenborte auf die Oberkante des Korsetts aufstecken, die Enden stehen 1,5 cm über. Am rechten Vorderteil und den rückwärtigen Öffnungskanten die Enden der Spitze 1,5 cm auf die Futterseite einschlagen. 1,5 cm am Spitzenende am linken



Vorderteil einschlagen. Die Oberkante heften. Die Bogenkante der Spitze per Hand alle 5 cm annähen.

28. Rechts auf rechts die Enden des SCHRÄGSTREIFENS (15) aufeinander stecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. HINWEIS: Die Kanten sind am Ende der Naht nicht bündig.

29. Beginnend an einem Ende wie gezeigt entlang der Schnittlinie zuschneiden, es entsteht ein durchgehender Schrägstreifen.

30. Für den Schrägstreifen 3 mm an einer Längskante einschlagen. Bügeln. Enden wie gezeigt zurückschneiden.

31. Die rechte Seite des Einfass-Streifens auf die rechte Seite des Korsetts aufstecken, die Schnittkanten sind bündig und die Enden des Einfass-Streifens stehen 6 mm über. (Den restlichen Schrägstreifen für die Unterkante und die rückwärtigen Panels aufheben.) Mit 6 mm Nahtzugabe steppen.

32. Die Enden 6 mm einschlagen. Den Streifen über die Nahtzugabe auf die Futterseite des Korsetts einschlagen, die Nahtzugabe ist nun eingefasst und die umgebügelte Kante des Einfass-Streifens verdeckt die Naht. Bügeln und stecken. Von der rechten Seite des Korsetts aus genau im Nahtschatten steppen, dabei den Einfass-Streifen auf der Futter-Seite mitfassen. Die Enden mit BLINDSTICH annähen.

Die Unterkante des Korsetts ebenso einfassen.

Tipp: Damit der Einfass-Streifen auf der Unterseite dort bleibt, wo er hingehört, können Sie die Bruchkante des Schrägstreifens mit einem Streifen wasserlöslichen doppelseitigen Klebebands auf das Futter aufkleben. Dann von der Außenseite des Korsetts genau auf der vorherigen Nahtlinie steppen. Dies nennt man "im Nahtschatten steppen". Die neue Naht sollte man nicht deutlich sehen, sie verschwindet zwischen den Stofflagen.

UNTERBRUST-KORSETT A, B / RÜCKWÄRTIGES PANEL



33. Rechts auf rechts die Längsseiten des RÜCKWÄRTIGEN PANELS (16) aus Stoff und Futter aufeinander stecken. Die Nähte steppen. Die Nahtzugaben zurückschneiden und auf rechts wenden. Bügeln. KNAPPKANTIG ABSTEPHEN.

34. Von außen entlang der Steplinien steppen, dabei darauf achten, dass sich die Stiche in der Mitte nicht überkreuzen, damit die Tunnel für die Stäbchen offen bleiben.

35. Tunnel vom Kunststoffstäbchenband entfernen, wenn nötig. Die Enden der Kunststoffstäbchen abrunden, auf die korrekte Länge zuschneiden. Stäbchen in die Tunnel einschieben. Ein Teil kreuzt das andere. Die Schnittkanten heften.

Hinweis: Die Stäbe sollten mindestens 2,5 cm kürzer sein als der Tunnel, damit an den Ober- und Unterkanten für das Einfassen je 13 mm Zugabe stehen bleiben.

36. Modell A: Das verbleibende 2,5 cm breite Ripsband auf die Ober- und Unterkanten der Verlängerung aufstecken, die Bruchkante des Ripsbands liegt entlang der Schnittkanten, die Enden stehen 6 mm über. Enden einschlagen. Das Band mit BLINDSTICH auf dem Futter und dem Oberstoff annähen. Die Enden mit BLINDSTICH annähen.

37. Modell B: Rechts auf rechts den verbleibenden Einfass-Streifen auf die Ober- und unterkanten des rückwärtigen Panels aufstecken, die Schnittkanten sind bündig und die Enden des Einfass-Streifens stehen 6 mm über. Mit 6 mm Nahtzugabe steppen. Die Enden 6 mm einschlagen. Den Einfass-Streifen über die Nahtzugabe legen und auf die Futterseite des rückwärtigen Panels, die Nahtzugaben sind nun eingefasst, die Bruchkante des Streifens verdeckt die Naht. Bügeln und stecken. Von der rechten Seite des rückwärtigen Panels aus im Nahtschatten steppen, dabei den Einfass-Streifen auf der Futterseite mitfassen. Die Enden mit BLINDSTICH annähen.

UNTERBRUST-KORSETT A, B / FERTIGSTELLEN

38. Ösen am Rückenteil an den großen Punkten gemäß Packungsanleitung eindrücken.



39. Die Enden der Korsettschnur mit den Endkappen gemäß Packungsanleitung umwickeln.

40. Beginnend an der Oberkante das Korsett mit der Korsettschnur oder der Kordel schnüren, die Enden stehen gleichmäßig über. Am 9. Ösen-Satz (bzw. an den Ösen auf Taillenhöhe), verkreuzen und die Korsettschnur durch die Öse 10 fädeln und in die Öse 11 auf derselben Seite. Es entsteht eine Schlaufe, durch die das Korsett in der Taille fest geschnürt werden kann. Weiter zur Unterkante schnüren. Enden verknoten.

41. Zum Tragen die Korsettschnur an den Schlaufen in der Taille anziehen und zu einer Schleife binden. Beim Verwenden des rückwärtigen Panels dieses am Korsett befestigen, ehe Sie die Korsettschnur anziehen.

(Mask) Tipps zum Nähen mit Pailletten

1. Vor dem zuschneiden der Stoff mit der Hand über den Stoff streichen, so dass die Pailletten flach liegen. Dies ist Ihre „Strichrichtung“ für das Zuschneide-Layout.

2. Die Nahtzugaben mit Schneiderkreide oder wasserlöslichem Stift anzeichnen und die Pailletten aus den Nahtzugaben entfernen. Sie können die Pailletten entweder mittig halbieren und dann entfernen oder den durchgehenden Faden durchschneiden, der die Pailletten zusammenhält. Einige der Pailletten für später aufbewahren.

3. Immer mit einer neuen Nadel beginnen.

4. Halten Sie einige Nähmaschinen im Vorrat, um eine zerbrochene Nadel schnell ersetzen zu können, die auf eine Pailletten getroffen ist.

5. Beim Steppen der Nähte auf „große“ Flecken achten und diese Stellen mit den Extra-Pailletten füllen.

6. Niemals mit Dampf bügeln, Dies kann den Glanz der Pailletten zerstören. Immer eine sehr niedrige Temperatur verwenden und nur die Bügeleisen-Spitze beim Ausbügeln der Nahtzugaben verwenden.

7. Arbeiten Sie langsam, die ganze Vorbereitung wird es wert sein.



COSPLAY
by McCALLS®

Kombinationen: **A5**(6-8-10-12-14), **E5**(14-16-18-20-22)

GRÖSSEN	6	8	10	12	14	16	18	20	22
UNTERBRUST-KORSETT A									
115cm***	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7 m
150cm***	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7
FUTTER A									
115cm***	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
142cm***	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
EINLAGE A	46, 51cm - 1.3m								
UNTERBRUST-KORSETT B 115, 150cm*** - 0.8m									
KONTRAST B (Einfass-Streifen) - 115, 150cm*** - 0.8m									
FUTTER B 115, 142cm*** - 0.8m									
NÄH-EINLAGE B									
46, 51cm	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5 m

FERTIGE KLEIDUNGSSTÜCKS-MASSE (cm)

Rückwärtige Länge ab Halsansatz

A	54	55	55	56	57	57	58	59	59
B	56	57	57	58	59	59	60	61	61